

2 QSS GREEN III (Ver.1.08からVer.2.00) について

2.1 追加機能

Ver.2.00についてのマニュアルの変更内容はあります。

7 QSS GREEN III (Ver.1.07からVer.1.08) について

7.1 追加機能

番号	項目
1	☞「7.1.1 新しいCVPに対応しました。」
2	☞「7.1.2 プリンターキャリブレーションにおいて、X-rite社の測色機「i1Pro 3」が使用できるようになりました。」

7.1.1 新しいCVPに対応しました。

オプションのCVPが新しいものになります。
それに伴い、プリンターソフトも変更されていますが、画面上での表示や操作方法に変更はありません。



重要


- 新CVPが装着されている場合は、必ず以下のソフトが必要です。
 - プリンターソフト : Ver.1.08以降
 - EZ Controller : Ver.8.10以降
- 裏印字の仕様が変わります。
 - 印字仕様の詳細については、EZ Controller Ver.8.10以降のマニュアルをご覧ください。
- 新旧のどちらのCVPが装着されているかは、画面上では判別できません。
以下のように、実際に装着されているCVPの形状の違いで判別してください。

新CVP

旧CVP



印字ヘッド部の下部が円状になっている。



印字ヘッド部の下部が四角状になっている。

- CVPの取り付け取り外し、リボンカセットの交換の仕方については、旧CVPと変わりません。

G107173

7.1.2 プリンターキャリブレーションにおいて、X-rite社の測色機「i1Pro 3」が使用できるようになりました。

使用方法は、従来の測色機と同じです。

8 QSS GREEN III (Ver.1.05からVer.1.07) について

8.1 追加機能

Ver.1.06

Ver.1.06についてのマニュアルの変更内容はありません。

Ver.1.07

番号	項目
1	☞「8.1.1 Windows11上でプリンターを使用できるようになりました。」

8.1.1 Windows11上でプリンターを使用できるようになりました。

使用できるWindows11は以下のとおりです。

- Windows11 Pro 64bit版 (日本語版、英語版)



重要

- Administrator権限のみ使用できます。
- ユーザーアカウント制御はOFFで使用してください。
- Windows11を新規インストールした場合に使用できます。
旧のOSからWindows11にアップグレードする場合は、いったんプリンターのアプリケーションをアンインストールし、Windows11にアップグレードした後に、プリンターのアプリケーションをインストールしてください。
プリンターのアプリケーションをアンインストールせず、Windows11にアップグレードした場合は、動作保証できません。
- パソコンの推奨スペックは、EZ Controller等の入力機器でWindows11を使用する場合に必要なスペックと同等です。
 - タッチパネルに対応したパソコンを使用する場合は、通常のタッチするだけの操作は可能ですが、スワイプ、フリック、ピンチなどのような特有の操作はできません。

オプションのWindows11対応について

オプション	対応/未対応	注意事項
Noritsu Quick Access	未対応	
QSS プリンタードライバ	対応	Windows11に対応したバージョンであれば、使用可能。

9 QSS GREEN III (Ver.1.04からVer.1.05) について

9.1 追加機能

マニュアルに影響する追加機能はありません。

12 QSS GREEN III (Ver.1.00からVer.1.04) について

12.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「12.1.1 定期交換部品の清掃時期や交換時期をお知らせすることができるようになりました。」

12.1.1 定期交換部品の清掃時期や交換時期をお知らせすることができるようになりました。

「機械仕様」画面で、定期交換部品の清掃時期や交換時期を知らせる予定日を設定できます。その設定した予定日になると、「No.2966 ワイパー部の吸収材を清掃してください」のようなお知らせが表示されます。

M5543-001

予定日の初期値は、「2999/12/31」となっていますので、お知らせを表示したい予定日に変更します。お知らせを表示したくない場合は、初期値のままにしておきます。予定日になると、プリンターの起動時にお知らせが表示されます。お知らせ解除後は、そのままプリンターを使用できます。予定日以降も、予定日を更新しない限りお知らせは表示されますので、清掃や交換の対処後は、次回予定日に更新してください。

重要

- この機能は、「機能・オプション登録」画面の「定期交換部品交換予定日」を有効にした場合に使用できません。ただし、「定期交換部品交換予定日」はサービスマンによる設定が必要です。詳しくは、コールセンターへ連絡してください。